


共有フォルダの閲覧が出来なくなった場合の対処方法

この作業は共有フォルダが作られているパソコンと、共有フォルダを閲覧しているパソコン両方で行ってください。

ネットワークに無線ルータを使用している場合、無線ルータの DHCP 設定を確認して、ネットワークの IP アドレスの範囲を調べる必要があります。詳細はご利用の無線ルータマニュアルを参照してください。

<参考 URL> <https://www.gwtcenter.com/checking-router-dhcp-range>

- ① デスクトップ右下の  マークをクリックし、F-secure のアイコンを右クリックする。




- ② 「F-Secure Client Security を開く」をクリック。




- ③ F-Secure Client Security の画面が立ち上がるので、「設定」をクリック。




- ④ 「ネットワーク」の「ファイアウォール」をクリックし、ファイアウォール画面で「追加」ボタンをクリックする。



- ⑤ 任意の名前を入力し、「次へ」ボタンをクリック。



- ⑥ 「カスタム設定」を選択し、「編集」ボタンをクリック。




- ⑦ 赤枠で示したアドレス欄に接続を許可したい機器の IP アドレス(※)を入力し、「リストに追加」ボタンをクリック後、「OK」ボタンをクリック。

複数ある場合は、一つずつリストに追加を行ってください。

(タイプを「IP 範囲」に変更すると、IP アドレスの範囲で入力することも可能です。)

<IP アドレスの調べ方 参考 URL> http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6520



(※)


◆共有フォルダを閲覧するパソコンで
設定する場合

➡ 共有フォルダが作られている
パソコンの IP アドレス

◆共有フォルダが作られているパソコンで
設定する場合


➡ 共有フォルダを閲覧したい
パソコンの IP アドレス 全て

⑧ 「次へ」ボタンをクリック。




⑨ 以下に示す 5 つのサービスにチェックを入れ、
方向を    (インターネットからコンピュータへ) に設定する。

- ICMP / Internet Control Message Protocol
- SMB over TCP/IP (TCP)
- SMB over TCP/IP (UDP)
- Windows file sharing and network printers
- Windows network browsing



クリックすると以下の順で
方向が遷移します



↓ 5 つ全てのサービスの設定終了後、「次へ」ボタンをクリック。

- ⑩ 「警告を表示しない」を選択し、「次へ」ボタンをクリック。

- ⑪ 「完了」ボタンをクリック。以上で操作は終了です。